



加密图纸查看器 LockView 快速使用手册

开发单位：上海绿建信息科技有限公司


目录

一. LockView 的安装	3
二. Lockview 的卸载	5
三. LockView 的软授权	6
四. LockView 的硬授权	7
五. 图纸到期后, 延期申请方式.....	9

一. LockView 的安装

LockView 是一款由上海绿建公司研发，绿色版基于 AutoCAD 平台的看图软件（AutoCAD 插件，运行于 CAD 平台，与系统无关，对系统没有任何影响），用于查看、验证和使用经过上海绿建公司加密或签章软件所保护的 AutoCAD 格式的图纸文档（以下简称图纸文档）。


1、用图单位拿到图纸保护单位的加密图纸查看器 LockView 应用程序安装包。



2、用户单位收到安装包后，拷贝到需要安装的电脑上，双击安装包，弹出如下界面：



3、点击“下一步”，弹出如下图界面，选择合适的安装路径，无特殊要求默认即可。



4、选择好路径后，点击安装，系统自动安装，安装后点击“完成”。



- 5、安装完成后，出现下面界面，点击“确定”，程序自动加在到当前电脑所安装的 AutoCAD 平台上。




- 6、安装完成后，用户单位只需打开 AutoCAD，即可打开查看、验证和使用经过上海绿建公司签章或加密软件所保护的图纸文档。

二. Lockview 的卸载

打开控制面板，选择卸载程序，如下图所示，



找到 加密图纸查看器 LockView 双击卸载



加密图纸查看器 LockView 安装完成后，在 **C:\Program Files\绿建科技** 目录下产“lockview”文件夹。【删除】或【重命名】此文件夹也能够卸载软件。

注意：删除该软件后，无法正常查看、验证和使用被保护的电子图纸。

注：一般用户按以上步骤安装好查看器后即可正常查看图纸和印章，无需授权。即图纸保护单位，在没有对图纸进行“图形防伪加密”或“图形加密”，或者在“图形防伪加密”或“图形加密”的时候没有设置未授权用户无法看图的情况下，**用户单位无需进行以下三和四操作**，具体情况请联系图纸保护单位。

三. LockView 的软授权


图纸保护单位通过软授权和硬授权管理用户；

用户单位安装查看器安装成功后，会在桌面上生成一个快捷方式：




双击该图标，会显示计算机识别号，把该计算机识别号发给图纸保护单位。如下图：


图纸保护单位收到该用户单位计算机识别后，**会用加密工具算出一串水印加密授权号**，用户



单位把图纸保护单位发来的**水印加密授权号**复制到上图的框框内



点击确定。则提示注册成功：



注意：每台计算机产生的计算机识别号不一样，如同身份证，电脑 ip 具有唯一性，即产生的水印加密授权号也不一样。所以计算机识别号与水印加密授权号相互对应。

四. LockView 的硬授权

硬授权管理方式有四种：

- 1、单机子锁，如果用户是通过硬授权方式看图，需要把该子锁插入装有查看器电脑的 usb 接口，即可看图。
- 2、单机时钟锁，如果用户是通过硬授权方式看图，需要把该子锁插入装有查看器电脑的 usb 接口，即可看图。该锁与单机子锁不同，严格管控有效期图纸时间。
- 3、网络子锁，

服务器端 1：如果用户是通过硬授权方式看图，需要把该子锁插入装有网络驱动电脑的 usb 接口，同时把服务驱动拷贝到某目录下开启网络服务驱动：**LockMark 网络锁驱动。**

名称	修改日期	类型	大小
cdll5.dll	2009-3-30 17:41	DLL 文件	132 KB
Client.dll	2009-7-29 11:21	DLL 文件	172 KB
et99server.ini	2009-10-20 9:38	配置设置	1 KB
et199sdll.dll	2012-1-13 11:04	DLL 文件	68 KB
et199server.ini	2009-10-20 9:38	配置设置	1 KB
gslServer.exe	2010-10-25 18:05	应用程序	650 KB
gslServer_1.exe	2009-4-28 11:05	应用程序	260 KB
NTNetConfig.ini	2010-10-20 11:04	配置设置	1 KB
图纸网络锁服务.EXE	2012-2-2 15:50	应用程序	316 KB

双击该 **gslServer.exe** 工具，则会在电脑右下方显示该标志。记录该服务器 ip 地址。

客户端：则在安装查看器电脑上，安装界面右下角输入服务器 ip，才能看到图纸信息。多个客户端访问服务器端时，都要填写服务器 ip 才能看图。



服务器端 2：需要把该子锁插入装有查看器电脑的 usb 接口，同时在安装 **C:\Program Files**

绿建科技\加密图纸查看器 LockView\网络锁驱动双击该  **gslServer.exe** 工具，则会在电脑右下方显示该标志。记录该服务器 ip 地址。

客户端：也要安装查看器，安装界面右下角输入服务器 ip，，点击确定，才能看到图纸信息。多个客户端访问服务器端时，都要填写服务器 ip 才能看图。



4、网络时钟锁，与网络子锁的方式一样。唯一的区别在于网络时钟锁开启的驱动如下图：

	cdll5.dll	2009-3-30 17:41	DLL 文件	132 KB
	Client.dll	2009-7-29 11:21	DLL 文件	172 KB
	et99server.ini	2009-10-20 9:38	配置设置	1 KB
	et199sdll.dll	2012-1-13 11:04	DLL 文件	68 KB
	et199server.ini	2009-10-20 9:38	配置设置	1 KB
	gslServer.exe	2010-10-25 18:05	应用程序	650 KB
	gslServer_1.exe	2009-4-28 11:05	应用程序	260 KB
	NTNetConfig.ini	2010-10-20 11:04	配置设置	1 KB
	图纸网络锁服务.EXE	2012-2-2 15:50	应用程序	316 KB

五. 图纸到期后，延期申请方式

用户单位在打开图纸时，发现图纸提示如下图：



那就需要把申请号以 **qq 或者邮件的方式**发给图纸保护单位。图纸保护单位算出一个授权号，用户单位得到该授权号复制到上图框内，点击确定即可看到图纸信息。

批量延长有效期方式：如果图纸保护单位传来一个.txt 文件格式，只需要把该文件拷贝到 **C:\Program Files\绿建科技\LockView\DATA** 下即可看到图纸信息。

亲爱的用户如果通过以上方式看不到数据信息，可以联系图纸保护单位
或者联系上海绿建 **021-50278380 / 0512-36829917 qq: 2850363652**